

LEIKKUUVARAT JA PDF:N TEKO PAINOON INDESIGNISSA

Päivitetty 8.4.2024


PAINO PALVELU

PAINO
PALVELU.FI

Mitä ovat leikkuuvarat ja mihin paino niitä tarvitsee?

Leikkuuvaroja käytetään paino-aineistossa, jotta paino voi tuottaa reunaan asti painettuja tuotteita.

Tiedostot painetaan sivukokoa suurimmille arkkikoille ja leikataan haluttuun kokoon. Leikkuuvarat siis kirjaimellisesti leikataan pois, ettei puhtaaksi leikattuun lopputuotteeseen jää vilkkumaan valkoisia marginaaleja.







← **Puhtaaksi leikattu painotuote.**


PAINO PALVELU.FI

Uutta dokumenttia luodessasi leikkuuvarat määritellään heti ensimmäisenä.

Leikkuuvarat voi määritellä myös jälkikäteen:
File → Document Setup

Leikkuuvarasuositus digipainotuotteille: 3mm

Leikkuuvarasuositus suurkuvatuotteille: 5-10mm



PAINO
PALVELU.FI

Täytä koko leikkuuvaraalue **(punainen kehys)** mikäli taustaväri tai elementit jatkuvat leikkuureunaan asti **(musta kehys).**







PAINO PALVELU.FI

PDF:n tallennus

Kun tiedostosi on valmis painoon, valitse ylävalikosta:
File → Export

Valitse tallennusmuodoksi Adobe PDF (Print)






PAINO PALVELU.FI

Valitse Adobe PDF Presetiksi **Press Quality**.

Tässä Presetissä on valmiiksi määritelty PDF yhteensopivuus laitteidemme kanssa (Acrobat 5 (PDF 1.4).




PAINO PALVELU.FI

Siirry välilehdelle **Marks and Bleeds.**

Valitse leikkuumerkeiksi **Crop Marks** sekä rastita dokumentin leikkuuvara-asetukset päälle **Use Document Bleed Settings.**

Laita **Offsetiin 3mm.**
Tämä sijoittaa leikkuumerkit 3mm etäisyydelle leikkuuvaroista.



PAINO PALVELU.FI

Siirry välilehdelle **Output.**


Valitse seuraavat kohdat:

Colour Conversion:
Convert to Destination
(Preserve Numbers)

Destination:
Coated FOGRA39

Profile Inclusion Policy:
Don’t Include Profiles

Kun olet valmis, paina **Export.**



PAINO
PALVELU.FI

Painoaineistosi on nyt valmis!

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää ota rohkeasti yhteyttä:

Karkkila p. 09 225 9300
juho.sallinen@painopalvelu.fi

Nummela p. 044 364 2224
nummela@painopalvelu.fi

